



Dokumentation Pagebuilder Responsive Image
(v2.x)

Beschreibung

Das Modul Pagebuilder Responsive Image ermöglicht unter Benutzung des Pagebuilders in {page-label-magento-ee}, Bilder in den jeweiligen benötigten Grössenformaten für mobile Endgeräte bereitzustellen und einzubinden.

Funktionsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Modul Enable/Disable	Volle Konfigurierbarkeit des Moduls im Backend
Customized Settings der Breakpoints	Es können für 6 unterschiedliche Breakpoints Standardwerte gesetzt werden (480, 640, 768, 1024, 1440, Default screen (src))
Automatische Bildgenerierung	Die Bilder werden automatisch generiert anhand der voreingestellten Breakpoint Angaben
Scope	Die voreingestellten Breakpoint Angaben können im jeweils benötigten Scope überschrieben werden

Contributors

Martin Eisenführer	m.eisenfuehrer@techdivision.com	Developer, Maintenance
Patrick Mehringer	p.mehringer@techdivision.com	Maintenance
Kenza Yamlahi	k.yamlahi@techdivision.com	Maintenance
Ludwig Mair	l.mair@techdivision.com	Documentation

Requirements / Installation

Magento Version Compatibility

Magento Version	Latest Version
Magento 2.4.x Commerce (EE)	<code>composer require techdivision/pagebuilder-responsive-image ~2.0.0</code>

PHP Version

Compatible zu PHP Version ~7.3.0 || ~7.4.0

Installation mit Composer

- Um im TechDivision Context ein Modul mittels Composer zu installieren, stehen 2 Varianten zur Verfügung (HTTPS / SSH)
- Mit SSH sind dazu die entsprechenden Credentials (Password, Username) einzuholen

Variante 1 (HTTPS):

```
composer config repositories.techdivision.pagebuilder-responsive-image vcs
https://gitlab.met.tdintern.de/techdivision/pagebuilder-responsive-image.git
```

Variante 2 (SSH):

```
composer config repositories.techdivision.pagebuilder-responsive-image vcs
ssh://git@gitlab.met.tdintern.de:10022/techdivision/pagebuilder-responsive-image.git
```

Modul Installationsbefehle

```
# add to repositories
composer config repositories.techdivision.pagebuilder-responsive-image vcs
https://gitlab.met.tdintern.de/techdivision/pagebuilder-responsive-image.git

# add to composer require
composer require techdivision/pagebuilder-responsive-image

# or accordingly using require with a specific modul tag
composer require techdivision/pagebuilder-responsive-image ^2.0.0

# run magento setup to activate the module
bin/magento set:up
```

Composereintrag in Section repositories (HTTPS/SSH Varianten)

```
"repositories": {
  "0": {
    "type": "composer",
    "url": "https://repo.magento.com/"
  },
  "repo.met.tdintern.de": {
    "type": "composer",
    "url": "https://repo.met.tdintern.de/"
  },
  "techdivision.pagebuilder-responsive-image": {
    "type": "vcs",
```

```
"url": "ssh://git@gitlab.met.tdintern.de:10022/techdivision/pagebuilder-responsive-  
image.git"  
  }  
},
```

Aktivieren des Moduls

TIP

Das Modul ist bei Default nach der Installation im Magento Backend aktiviert, das bedeutet, dass das Modul nun im Backend sichtbar ist und zur weiteren Konfiguration bereit steht.

Deinstallation

Modul Deinstallationsbefehl

Folgende Punkte sind bei einer Deinstallation eines Moduls stets zu beachten:

- Gibt es Einträge in der Datenbank, die vor dem deinstallieren bereinigt werden müssen?
- Sind evtl. Media Files (Images, Videos ect.) vorhanden, die vorab bereinigt werden müssen?
- Gibt es Konfigurationspfade in der Config (DB), die entfernt werden müssen?
- Caches entleeren
- Indexer neu starten wenn notwendig

```
# uninstall Module  
bin/magento module:uninstall techdivision_pagebuilder-responsive-image
```

Modul Konfiguration

• Navigieren Sie zu [Stores](#) >> [Settings](#) >> [Configuration](#) >> [TechDivision](#) >> [Pagebuilder Responsive Image](#)

Section	Option	Value	Beschreibung
General	Enable responsive images for pagebuilder	No	Aktivieren/deaktivieren des Moduls
Image max width	Screen width 480	500	Bildbreite ohne Pixel (px). Nur Zahlen eingeben
	Screen width 640	700	Bildbreite ohne Pixel (px). Nur Zahlen eingeben
	Screen width 768	800	Bildbreite ohne Pixel (px). Nur Zahlen eingeben
	Screen width 1024	1200	Bildbreite ohne Pixel (px). Nur Zahlen eingeben
	Screen width 1440	1500	Bildbreite ohne Pixel (px). Nur Zahlen eingeben
	Default screen	origin	Wird beim Standard-Bild-"src"-Tag verwendet

- DASHBOARD
- SALES
- CATALOG
- CUSTOMERS
- MARKETING
- CONTENT
- ELASTICSUITE
- REPORTS
- TECHDIVISION
- STORES
- SYSTEM
- FIND PARTNERS & EXTENSIONS
- MAGENERDS

Configuration

🔍 🔔 20 👤 demo ▾

Scope: Default Config ▾ ? Save Config

- GENERAL ▾
- CATALOG ▾
- SECURITY ▾
- ELASTICSUITE ▾
- CUSTOMERS ▾
- SALES ▾
- YOTPO ▾
- DOTDIGITAL ▾
- MAGENERDS ▾
- TECHDIVISION ▾
- Teaser Link
- Slider
- Navigation

General ⊖

Enable responsive images for pagebuilder [website] No Use system value

Image max with ⊖

Screen width 480 [website] 500 Use system value
Image width without pixel (px). Just number.

Screen width 640 [website] 700 Use system value
Image width without pixel (px). Just number.

Screen width 768 [website] 800 Use system value
Image width without pixel (px). Just number.

Screen width 1024 [website] 1200 Use system value
Image width without pixel (px). Just number.

Screen width 1440 [website] 1500 Use system value
Image width without pixel (px). Just number.

Default screen [website] Origin Use system value
Used for default image "src" tag

6 / 8

www.techdivision.com

Bedienungsanleitung Modul-Funktionen

Initiale Modul Konfiguration nach Installation


- [Installation des Moduls](#)
- [Konfigurationseinstellungen des Moduls](#)
- [Enable/Disable des Moduls](#)
- [Einstellen der benötigten Breakpoints](#)
- [Scope abhängige Einstellung der benötigten Breakpoints](#)

TIP

Falls eine Einstellung seitens Magento deaktiviert ist, dann die Option **Use system value** deaktivieren, danach lässt sich das Setting wieder bearbeiten.

Enable/Disable des Moduls

- Navigieren Sie zu [Stores >> Settings >> Configuration >> TechDivision >> Pagebuilder Responsive Image](#)
- Aktivieren Sie das Modul unter [General >> Enable responsive images for pagebuilder](#)



The screenshot shows the Magento Configuration interface. On the left is a sidebar with navigation icons for Dashboard, Sales, Catalog, Customers, and Marketing. The main content area is titled 'Configuration' and shows the 'General' tab selected. The 'Scope' is set to 'Default Config'. A 'Save Config' button is visible in the top right. The 'Enable responsive images for pagebuilder' setting is set to 'Yes' and the 'Use system value' checkbox is unchecked.

Einstellen der benötigten Breakpoints

- Navigieren Sie zu [Stores >> Settings >> Configuration >> TechDivision >> Pagebuilder Responsive Image](#)
- Öffnen Sie die Optionen der Breakpoints unter [Image max width >> Screen width xx](#)
- Setzen Sie die für ihren Shop entsprechend benötigten Breakpoints ihrer responsiv Images

The screenshot shows the configuration interface for 'Image max with' breakpoints. The left sidebar contains a navigation menu with icons for Dashboard, Sales, Catalog, Customers, Marketing, Content, Elasticsuite, Reports, Techdivision, Stores, System, and Ind Partners & Extensions. The main content area is titled 'General' and includes a 'Scope' dropdown set to 'Default Config' and a 'Save Config' button. The 'Image max with' section lists several screen widths with their corresponding image widths and 'Use system value' checkboxes.

Screen width [website]	Image width without pixel (px). Just number.	Use system value
Screen width 480 [website]	500	<input checked="" type="checkbox"/>
Screen width 640 [website]	700	<input checked="" type="checkbox"/>
Screen width 768 [website]	800	<input checked="" type="checkbox"/>
Screen width 1024 [website]	1200	<input checked="" type="checkbox"/>
Screen width 1440 [website]	1500	<input checked="" type="checkbox"/>

Additional settings include 'Enable responsive images for pagebuilder [website]' set to 'Yes' and 'Default screen [website]' set to 'Origin'.

Scope abhängige Einstellung der benötigten Breakpoints

- Stellen Sie den benötigten Scope unter **Scope** oben links ein
- Stellen Sie die nun für diesen Scope benötigten Breakpoints ein